


## Löcherschlag-Ecke ohne Zusatzpaar:

Bei dieser Torchon-Ecke liegen die Nadelpunkte auf der Diagonalen - trotzdem benötigt sie kein zusätzliches Paar.




An der Innenecke beginnen, alle Paare liegen gedreht.

Der linke Klöppel des innersten Paares geht zur Außenecke: \* zwischen die Klöppel des nächsten Paares legen (über den rechten und unter den linken Faden), durch das nächste Paar durchweben (unter den rechten und über den linken Faden), ab \* wiederholen bis vor das äußerste Paar.

Sehr locker legen !

Jetzt geht der rechte Klöppel des äußersten Paares zur Innenecke. Im Beispiel ist die Anzahl der Klöppelpaare gerade, deshalb kreuzt er zuerst den eben angekommenen einzelnen Klöppel, webt dann durch das nächste Paar (unter den linken, über den rechten Faden), \* unter dem Querfaden nach oben, oberhalb des Querfadens unter dem rechten Klöppel durch. - Darauf achten, daß die Drehung oberhalb des Querfadens liegt. Über den Querfaden herunter und weiter durch ein Paar weben. Ab \* wiederholen bis zur Innenecke.

Jetzt erst die Nadeln stecken und gut anziehen. Alle Paare drehen und im Löcherschlag weiterklöppeln.



Das klingt viel komplizierter als es ist - einfach stur der Anleitung folgen; viel Glück !